

**Bloomberg**

**Bloomberg Terminal®使用に伴うファイルおよび  
レジストリへのアクセス権**

2019年5月13日  
バージョン 8.6

この文書では、Bloomberg Terminal®を正しく作動させ、ソフトウェアの自動更新を受けるのに最低限必要な Windows ファイルおよびレジストリへのアクセス権について説明します。

## ファイルへのアクセス権

Bloomberg Terminal®のインストールディレクトリ(初期設定)は、¥blp です。この場所はインストール時に定義され、自動更新の動作には影響しません。

ご注意: Bloomberg Terminal®のインストールには、アドミニストレータ権限が必要です。

ユーザーは、ブルームバーグのルートディレクトリ、%Temp%、%Temp%¥Bloomberg%、%appdata%、%localappdata%¥Bloomberg フォルダー、およびこれらのサブディレクトリに対しフルアクセスを許可する必要があります。

%localappdata%¥Bloomberg%、%appdata%¥Microsoft¥Word¥Startup フォルダーとその内容は削除しないようにしてください。

## レジストリへのアクセス権

ユーザーは下記レジストリ・キーに対して、以下の最低限必要なアクセス権、またはフルアクセスを許可する必要があります。

### 32 ビット OS

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Bloomberg L.P. (および当レジストリ・キーに含まれるすべてのキー)
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

### 64 ビット OS

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Bloomberg L.P. (および当レジストリ・キーに含まれるすべてのキー)
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

“Uninstall” の代わりに下記レジストリ・キーに対して、以下の最低限必要なアクセス権、またはフルアクセスを許可することも可能です。

### 32 ビット OS にインストールされた 32 ビットブルームバーグ・オフィスツールズ

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Bloomberg Office Tools (32-bit)

### 64 ビット OS にインストールされた 32 ビットブルームバーグ・オフィスツールズ

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Bloomberg Office Tools (32-bit)

### 64 ビット OS にインストールされた 64 ビットブルームバーグ・オフィスツールズ

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Bloomberg Office Tools (64-bit)

## 必要なアクセス権 (Windows 7、8 および 10)

- 値の照会
- 値の設定
- サブキーの作成
- サブキーの列挙
- 通知
- 削除
- 読み取り制御

## 必要のないアクセス権 (Windows 7、8 および 10)

- リンクの作成
- DAC の書込み
- 所有者の書込み

## ブルームバーグ・インストーラ

Bloomberg Terminal®のインストールを完了するには、短いファイル名(8.3形式)が必要です。コマンドプロンプトで次のコマンドを実行すると、システム上の短いファイル名のサポートを確認できます: `dir /x c:¥`